تجميع كل قوانين الفزياء للصف الثالث الثانوي ٢٠١٦ بقلم الاستاذ الكبير ايمن حماد

تنسيق موقع الدكتور محمد رزق معلم الكيمياء التعليمي

مســـائل الفصــــل الأول

القوانين

$$\rho_e = \frac{RA}{L}$$

$$\sigma = \frac{1}{\rho_e}$$
 $V = IR$ $I = \frac{Q}{t}$

$$V = I R$$

- عدد الإلكترونات = <u>الشحنة الكلية</u> شحنة الإلكترون

القدرة الكهربية (Pw):

$$P_w = \frac{W}{t} = VI = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$
 (watt)

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \, C$$
 شحنة الإلكترون

$$P = \text{power}$$

$$R \times I^{2}$$

$$R \times I$$

$$V \times I$$

$$P$$

$$P$$

$$P$$

$$P$$

$$R = \text{resistance}$$

١- عند المقارنة بين مقاومة سلكين من نفس المادة

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{L_1 A_2}{L_2 A_1}$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{L_1 r_2^2}{L_2 r_1^2}$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{L_1^2 m_2}{L_2^2 m_1}$$

٢- عند المقارنة بين المقاومة النوعية لسلكين مختلفين في النوع

$$\frac{\rho_{e1}}{\rho_{e2}} = \frac{A_1 L_2 R_1}{A_2 L_1 R_2}$$

٣- عند إعادة تشكيل سلك ليزداد طوله فإن زيادة الطول تكون على حساب مساحة المقطع التي تقل بنفس مقدار الزيادة

 $A_2 = \frac{1}{3}$ ا تقل مسلحة المقطع إلى الثلث $A_1 = \frac{1}{3}$ ا مسلحة المقطع إلى الثلث $A_2 = \frac{1}{3}$ المقطع إلى الثلث $A_1 = \frac{1}{3}$

موقع الدكتور محمد رزق معلم الكيمياء للثانوية العامة التعليمى

قـــانون أوم وتوصيــــل المقاومــــات

ملاحظات البروفيسير لحل مسائل قانون أوم وتوصيل المقاومات

١- عند حساب قيمة المقاومة المكافئة لدائرة تحتوى على حالات توقى وتوازى في وقت ولحد يجب مراعاة ما يأتى :

١- المناومات النصلة معا على التوالى : هي المقاومات التي يمر بها نفس التيار ولا يحدث بينها أي تفرع (تجزئة للتيار) ب- المناومات المتصنة معاعلي التوازي: هي المقاومات التي يتقرع (يتجزأ) بيثها التيار .

ج- تجرى عملية لفتزال تدريهي لمقلومات الدائرة (أي مساب المقاومة المكافئة لأجزاء الدائرة يالتدريج)

٢- كينية اختزال المقاومات:

- نبدأ الاختزال من الجزء المغلق في الدائرة ، بعيداً عن المصدر .
- إذا مر التيار الكهربي في فرع دون أن يتجزأ فإن التوصيل يكون على التوالي .
 - إذا تجزأ التيار فإن التوصيل يكون على التوازى .
 - عند اختزال جزء يحذف ويضاف للمقاومة الكلية .

٣- عند حساب شدة التيار في كل مقاومة من مجموعة مقاومات متصلة على التوازي :

نحسب فرق الجهد الكلى ىپىد R × ىسا ⊫ىس V $\frac{V}{2}$ ثم تيار كل مقاومة (تيار الفرع) = $\frac{V}{2}$

٤ - في حالة مقاومتان متصلتان على التوازي يكون

 $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ ٥- في عللة مقاومتان متساويتان ومتملتان على التوازي : فإن المقاومة الكلية تساوى نصف أحدهما .

١- إذا ثم توميل سلكين مثلا مرة على التوالي مرة لفري على التوازي نكون لكل حالة معادلة ويحل المعادلتين تحصل على المقاومة الداخلية ومنها يمكن حساب ٧٠ تعمود بدلالة هذه المقاومة .

٧- في هالة توسيل مقاومة خارجية بالعمود ثم استبدالها بمقاومة لفرى فإننا نكون معادلة لكل حالة ومن المعادلتين يمكن حساب المقاومة الداخلية ع وبالتعويض عنها يمكن حساب و٧ لعمود بدلالة هذه المقاومة .

> في دائرة كمربية ومند شبط الزالق :

- عند بدايسة الريوسستات فسإن المقاومة المسأخوذة مسن الريوسستات تساوى صفر حيث لا يعسر تيسار

الزالق في بداية الريوستات mi تهمل مقاومة الريوستات وكأنها غير موجودة


الزالق في نهاية الريوستات تعتبر مقاومة ثابتة وتضاف لمقاومات الدائرة

بالريوستات

- عند نهاية الريوستات فسان المقاوسة المسأخوذة من الريوستات تساوى R حيث يمسر التيسار بالريوستات كلها

القدرة الكهربية (P_w):

$$P_w = \frac{W}{t} = VI = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$
 (watt)



| إذا كان التيارين في اتجاهين منضاديين | إذا كان الثيارين في نفس الاتجاء | |
|---|---|---|
| $\mathbf{B}_{t} = \mathbf{B}_{1} + \mathbf{B}_{2}$ | $\mathbf{B_t} = \mathbf{B_1} - \mathbf{B_2}$ $\mathbf{B_t} = \mathbf{B_2} - \mathbf{B_1}$ | محصلة كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة تقع بين السلكين |
| $\mathbf{B_t} = \mathbf{B_1} - \mathbf{B_2}$ $\mathbf{B_t} = \mathbf{B_2} - \mathbf{B_1}$ | $\mathbf{B_t} = \mathbf{B_1} + \mathbf{B_2}$ | محصلة كثاهة الفيض المنتاطيسي عند نقطة تقع خارج السلكين |

٧- نقطة التعادل: من التلطة التي تكون مندما محملة كثافة الليض الفناطيس - سفر

- نستدل على نقطة التعادل إذا اتعدمت كثافة النيض المغتاطيسي عند هذه التقطة أو وضعت إيرة مغتاطيسية ولم تتأثر (تتمرف) أو المجالان متساويان أو مصملة المجال « صفر
 - توجد نقطة الثمادل جمة شدة الثيار الأثل سواء كانت بين السلكين أو خارجهما الدمينا الآل

أ- توجد نقطة التعادل <u>يهن</u> السلكين إذا كان التياران فى السلكين ف<u>ى نفس</u> الاتهاه وبجوار السلك <u>الأقل</u> تيار حيث يكون اتهاه النيض الناشئ من السلك الأول يعاكس اتهاه النيض الناشئ من السلك الثانى ويساويه فى المقدار .

ب- توجد نقطة الثمامل <u>خارج</u> السلكين إذا كان اللياران فى السلكين فى الجامين <u>متحامين</u> ويجوار السلك <u>الأقـل</u> تيار حيث يكون الجاه الفيض الناشئ من السلك الأول يعاكس الجاه الفيض الناشئ من السلك الثانى ويساويه فى المقدار .

 $B_1 = B_2$ egamp $B_1 = J_2$ egamp μI_1 μI_2 μI_2 μI_3 μI_4 μI_5 μI_5 μI_6 μI_7 μI_8 μI_9 μI_9

| تقع خارج السلكين | تقع بين السلكين | تقطة التعادل |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| وتتمين من الملاقة : | وتتعين من العلاقة : | $(\mathbf{B}_1 = \mathbf{B}_2)$ |
| <u>I</u> 1 _ <u>I</u> 2 | $I_1 = I_2$ | تقطع دائمًا أهرب للسلك |
| d = (x + d) | $\frac{d}{d} = \frac{(x-d)}{(x-d)}$ | آلمار به تیار آهل |
| سالك الأول ، X المعاطة بين المبلكين) | الحين بأكريت نفطة الضايا عن ال | |

ب- في حالة ملفان لهما نفس المركز فإن :

$$B = B_1 + B_2$$
 إذا كان اتجاه التيار فيهما واحداً ولهما نفس المستوى فإن

٣ - عند وضع سلك يمر به تيار بحيث يكون مماساً لملف دائرى يمر به تيار آخر وعند وضع إبرة مغناطيسية عند
 مركز الملف ولم تنحرف :

٤ - إذا أبعدت لفات ملف دائري بانتظام فإنه يتحول إلى ملف لولبي ولا يتغير عدد اللفات أو شدة التيار في الملفين .

- لاحظ أنه في الملف الحلزوني طول سلك الملف اكبر دائماً من طول الملف المناب

- وللمقارنة بين كثافتى الفيض في الحالتين نطبق العلاقة : 2r ـــرر

مسائل القوة المؤثرة على سلك يمر به تيار كهربى

۱ - لتعیین القوة (F) التی یؤثر بها مجال مغناطیسی علی سلك یمر به تیار كهربی
 ۲ - لتعیین القوة (F = Ble sin θ (N)

(حيث : ٤ طول الملك ، 9 الزاوية المحصورة بين اتجاه المجال والتيار المار في السلك)

٢ - إذا كان السلك موازى لاتجاه خطوط الفيض فإن :

$$F = BIl \sin \theta = 0$$

(تتعدم القوة المؤثرة على السلك)

٣ - إذا كان السلك عمودي على اتجاه خطوط الفيض فإن :

$$F = BIl \sin 90 = BIl$$

(القوة المؤثرة على السلك قيمة عظمى)

 I_2 , I_1 ويمر بهما تياران I_2 . I_3 ويمر بهما تياران I_3 . I_4 التعيين القوة المتبادلة بين سلكين متوازيين بينهما مسافة I_3

$$F = \mu \frac{I_2 I_1 \ell}{2\pi d}$$
 (N)

- ه إذا كان I2 , I1 في نفس الاتجاه تكون القوة المتبادلة قوة تجاذب .
- . إذا كان I_2 , I_1 في اتجاهين متضادين تكون القوة المتبادلة قوة تنافر I_2

فى حالسة المسلك الزاويسة بتبقى بين المسلك والأفقى المسلك والأفقى (المجال يعنى) ولو قالك مع العمودى خد المتممة

موقع الدكتور محمد رزق معلم الكيمياء للثانوية العامة التعليمي

مسائل عزم الازدواج

ملاحظات البروفيسير لحل مسائل عزم الازدواج

لتعیین عزم الازدواج (۲) المؤثر علی ملف یمر به تیار کهربی وموضوع فی
 مجال مغناطیسی :

 $\tau = BIAN \sin \theta (N.m)$

- إذا كان مستوى الملف موازى لاتجاه خطوط الفيض فإن: BIAN sin 90 = BIAN

(عزم الازدواج قيمة عظمى)

اذا كان مستوى الملف عمودى على اتجاء خطوط $\tau = BIAN \sin 0 = 0$

(ينعدم عزم الازدواج)

فى حالى الملف الزاوية بتبقسى بسين الملف والعمودى ولو قالك مع الأفقى (المجال يعنى)

خد المتممة

حيث A : مساحة وجه اللف N : عدد لفات اللف

θ : الزاوية المحصورة بين العمودي على مستوى الملف وخطوط الفيض

مســــائل أجهزة القيــــــاس

١ - الجلفانومترذو الملف المتحرك:

= حساسية الجلڤانومتر = $\frac{\theta}{1}$ درجة/ميكرو أمبير (deg/ μ A)

(حيث : θ زاوية انحراف ملف الجلقانومتر ، I شدة التيار المار في الملف)

■ شدة التيار (I) = حساسية الجلفانومتر لكل قسم × عدد الأقسام

مسائل الأميتر

التعيين مقاومة مجزئ التيار (R_s):

$$R_{s} = \frac{I_{g} R_{g}}{I - I_{\rho}} (\Omega)$$

 $\frac{R_s}{R_s + R_g} = \frac{I_g}{I} = \frac{I_g}{I}$ حساسية الأميتر

R : مقاومة ملف الجلڤانومتر.

I : أقصى تيار يتحمله ملف

الجلقانومتر.

I : شدة التيار الكلية.

موقع الدكتور محمد رزق معلم الكيمياء للثانوية العامة التعليمي

مســـائل الفولتميتر

الفولتميتر:

لتعيين فرق الجهد بين طرفي ملف الجلفانومتر (Vg) :

$$V_g = I_g R_g$$

(حيث : Ig شدة التيار اللازمة لجعل مؤشر الجلڤانومتر ينحرف حتى نهاية التدريج) لتعيين فرق الجهد الكلى (V):

$$V = I_g (R_g + R_m) = V_g + I_g R_m$$

لتعيين مقاومة مضاعف الجهد (R_m):

$$R_m = \frac{V - V_g}{I_g}$$

مســـائل الأوميتر

الأوميتر:

ا أقصى شدة تيار يمر في الملف قبل توصيل

مقاومة خارجية تتعين من العلاقة :

$$I_g = \frac{V_B}{R_g + R_c + R_v + r} = \frac{V_B}{R}$$

ا بعد توصيل مقاومة خارجية R_{ex} نستخدم العلاقة :

$$I = \frac{V_B}{R_g + R_c + R_v + r + R_{ex}} = \frac{V_B}{R' + R_{ex}}$$

خيث:

R_o : مقاومة ملف الجلڤانومتر

وl : اقصى تياريتحمله ملف

الجلفانومتر

أشدة التيار الكلية

حيث:

V_B : القوة الدافعة الكهربيا

للعمود المستخدم

R: المقاومة العيارية

R : المقاومة المتغيرة

المقاومة الداخلية للعمود

مسائل الفصل الثالث

ملاحظات البروفيسير

١ - لتعيين القوة الدافعة الكهربية المتولدة في ملف بالحث الكهرومغناطيسي (emf) :

$$emf = -N \frac{\Delta \phi_m}{\Delta t} (V)$$

٢ - لتعيين التغير في الفيض المغناطيسي:

$$\Delta \phi_{\rm m} = \Delta B A (V.s)$$

٢- عندما يدور الملف ربع دورة او 90° أو أخرج الملف فجأة من الفيض او تلاشى الفيض فجأة فإن : ٥٠ B A = ٥ = ٥ م

 $\Delta \phi = 2 \phi = 2BA$

£ عندما يدور الملف نصف دورة أو °180 او قلب الملف او انعكس اتجاه التيار فان :

۵ عندما يدورالملف °360 او دورة كاملة فإن : صفر = ♦ ∆

مسائل الحث المتبادل

ثانياً: الحث المتبادل بين ملفين

- لتعيين القوة الدافعة الكهربية المتولدة في الملف الثانوي بالحث المتبادل emf)2 :

$$(emf)_2 = -M \frac{\Delta I_1}{\Delta t} (V)$$

(حيث : ΔI_1 التغير في شدة التيار المار في الملف الابتدائي ، Δt زمن التغير)

- لتعيين معامل الحث المتبادل بين الملفين (M) :

$$M = -\frac{(emf)_2}{\Delta I_1/\Delta t}(H)$$

موقع الدكتور محمد رزق معلم الكيمياء للثانوية العامة التعليمى

مسائل الحث الذاتى

دالثاً: الحد الداتي للف

: (emf) التعيين القوة الدافعة الكهربية المتولدة بالحث الذاتى (emf) = $-L \frac{\Delta I}{\Delta L}(V)$

(حيث : $\frac{\Delta I}{\Delta t}$ المعدل الزمنى للتغير في شدة التيار المار في الملف)

- لتعيين معامل الحث الذاتي للملف (L) :

$$L = -\frac{emf}{\Delta I/\Delta t}(H)$$

مسائل القوة الدافعة المستحثة المتولدة فى سلك مستقيم

: لتعيين القوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة في سلك مستقيم يتحرك في محال مغناطيسي (emf) :

 $emf = Be v sin \theta$

(أ) إذا كان السلك يتحرك عموديًا على

المجال المناطيسي فإن:

 $emf = Bev \sin 90 = Bev$

(emf قيمة عظمى)

(ب) إذا كان السلك بتحرك موازيًا للمجال

المناطيسي فإن :

 $emf = Be v \sin 0 = 0$

(emf تنعدم)

حيث الفيض المفتاطيسي المفتاطيسي المفتاطيسي المسلك المسلك المسرعة التي يتحرك بها السلك Θ السزاوية المحمسورة بين اتجاء المسرعة واتجاء الفيض المفتاطيسي Ν عدد لفات الملف المفيض الكلي الذي يخترق الملف يخترق الملف

ا زمن التغير Δt: Δt

اـ إذا كان اتجاه سرعة حركة السلك V يميل على اتجاه كثافة الفيض بزاوية θ فإن ΒLv Sin θ الماد على الجاه كثافة الفيض بزاوية θ فإن Υ - إذا ذكر في المسألة الزاوية بين اتجاه السرعة والعمودي على المجال نعوض بالزاوية المتممة لها .
 ٣ـ للتحويل من m/s إلى m/s نضر ب × 18 / 5

موقع الدكتور محمد رزق معلم الكيمياء للثانوية العامة التعليمى

emf - NBA @ Sin 8

emf = NBA @ Sin @ t

$$\omega = 2\pi f(Rad/a)$$

e = at

- العلاقة بين السرعة الخملية والسرعة الزاوية : V = g r : العلاقة ين السرعة الخملية

: emf = NBA x 2 x f. Sin 2 x ft

(Sin) قبل علامة (Sin) ميد علامة ($\frac{22}{\pi} = \pi$) ديث $\frac{22}{\pi}$

لتعيين متوسط القوة الدافعة المستحثة في الملف متوسط (cmf):

$$(emf)_{\frac{\Delta \phi_m}{\Delta t}} = -N \frac{\Delta \phi_m}{\Delta t} = -N \frac{\Delta BA}{\Delta t}$$

متوسط القوة الدافعة خلال 4 دورة :

$$(emf)_{\underline{t_{out}}} = -NBA \times 4 f$$

متوسط القوة الدافعة خلال 4 دورة = متوسط القوة الدافعة خلال 2 دورة .

متوسط القوة الدافعة خلال دورة كاملة = صفر .

- إذا كان مستوف العلف عمودف 0 = 0 : إذا كان مستوف العلف موازى

- إذا دار العلف بزاوية `30 من الوضع العمودك

emf - (emf) sex Sin 30

إذا دار الملف برّاوية "30 على الجاه الفيض (تأخذ المتعمة)

emf = (emf)_{max} Sin 60

ملاحظات هامة

١ - عند مرات ومنول التيار المترند للمنقر في الثانية الولمنة = 1 + 1 2

٢- عند مرات وصول التيار المترند للعاية عظمى = 1 2

٣- الترمد † : هو عدد المورات التي يمدثها التيار في الثانية الواهدة

الزمن الدورى = مثلوب التردد

٥- لحساب زمن أي جزء من الدورة [زمن الجزء من الدورة » الجزء من الدورة × T (الزمن الدوري)] مثال: إذا كان زمن الدورة الكاملة هو 20 أم لحسب زمن 1⁄2 دورة .

المسل: (من ¼ مورة = ¼ × 20 × 5

 $T = \frac{12}{360}$ (سن 12° -مثال ،

الزمن بالثواني

- لتعيين القيمة الفعالة للقوة الدافعة الكهربية emf) :

$$(emf)_{eff} = \frac{(emf)_{max}}{\sqrt{2}} = 0.707 (emf)_{max}$$

لتعيين القيمة الفعالة للتيار المتردد (Ieff) :

$$I_{eff} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}} = 0.707 I_{max}$$

- لتعيين القيمة اللحظية للتيار المتردد (اللحظية I) :

 $I_{\text{Max}} = I_{\text{max}} \sin \theta$

(حيث : I_{max} النهاية العظمى للتيار المتردد)

مســائل المحول

ملاحظات البروفيسير لحل مسائل المحول

١- كفاءة المحول

 $\eta = \frac{V_s N_p}{V_p N_s} \times 100$

٢- لحساب شدة التيار الخارج من المصدر

القدرة $P_w = VI$

القدرة المفقودة في الأسلاك I^2R

٣- قدرة الملف الثانوي = قدرة الجماز = القدرة الناتجة من المحول .

 $\frac{N_P}{N_S} = \frac{V_P}{V_S} = \frac{I_s}{I_p}$

٤- إذا كانت كفاءة المحول %100 نعوض في القوانين التالية

٥- عندما يقال بأن الفقد في الطاقة = %5 فان ذلك يعنى أن كفاءة المحول = %95